

Lizenzen hochladen

Admin-Tutorial

Version: 1.1

Datum: 04/2023

IT-Security Solutions

Made in Germany

Lizenzen hochladen

Auf ECOS Appliances können verschiedene Lizenzen hochgeladen werden. Je nach Funktion der Appliance gibt es Installationslizenzen und Up-to-Date-Lizenzen (UTD) für die Appliance selbst sowie für den ECOS SecureBootStick® (SBS).

Diese Anleitung führt Sie durch die einzelnen Schritte, um Softwarelizenzen manuell auf eine ECOS Appliance hochzuladen.



Installationslizenzen hochladen

Die Installationslizenzen bestimmen die Art und Funktionsweise der ECOS Appliance. Sie werden im **ECOS Appliance**-Objekt hochgeladen. Installationslizenzen können nur einmal nach der Installation hochgeladen werden. Sie sind zwingend für den Betrieb der Appliance.



1 Vorbereitungen

Speichern Sie die Installationslizenzdatei, so dass Sie diese wiederfinden. Die Installation der ECOS Appliance muss abgeschlossen sein. Melden Sie sich an der ECOS Appliance an.



2 Upload der Installationslizenz

Öffnen Sie das **ECOS Appliance**-Objekt.




Abb. 1.01: ECOS Appliance - Reiter Softwarelizenzen

Softwarelizenzen

- ➔ Prüfen Sie, ob der **LIZENZSTATUS** auf **Invalid** steht. Nur dann können Installationslizenzen hochgeladen werden.

- ➔ Laden Sie die Datei über den **Upload** im Feld `LIZENZEN` hoch. Der Dateiauswahldialog öffnet sich.
- ➔ Suchen und wählen Sie die zuvor gespeicherte Lizenzdatei und bestätigen Sie den Upload mit `ÖFFNEN`.
- ➔ Der Upload kann einige Minuten dauern. Nach erfolgreichem Hochladen zeigt der `LIZENZSTATUS` **ok** an.



UTD-Lizenzen als Archiv hochladen

Up-to-Date-Lizenzen erneuern die Laufzeit für ECOS Appliance und SBS. Sie können im **ECOS Appliance**- oder im **ECOS Secure Boot System**-Objekt hochgeladen werden.

Bei vielen Lizenzdateien empfiehlt sich das Hochladen als ZIP-Archivdatei. Das Entpacken der Datei ist nicht notwendig.



Vorbereitungen

Speichern Sie die UTD-Lizenzarchivdatei, so dass Sie diese wiederfinden.



Upload der UTD-Lizenzen

Öffnen Sie das Objekt, in dem Sie die Lizenzen hochladen wollen.

Softwarelizenzen

- ➔ Laden Sie die ZIP-Datei über den **Upload** im Feld `LIZENZEN` hoch. Der Dateiauswahldialog öffnet sich.
- ➔ Suchen und wählen Sie die zuvor gespeicherte Archivdatei und bestätigen Sie den Upload mit `ÖFFNEN`.
- ➔ Der Upload kann je nach Anzahl der Lizenzen einige Zeit dauern.




Abb. 1.02: Dateiauswahldialog



UTD-Einzellizenzen hochladen

Up-to-Date-Lizenzen erneuern die Laufzeit für ECOS Appliance und SBS. UTD-Einzellizenzen besitzen eine Seriennummer und können nur im jeweiligen Objekt mit derselben Seriennummer hochgeladen werden.



1 Vorbereitungen

Speichern Sie die UTD-Lizenzdatei, so dass Sie diese wiederfinden.

Möchten Sie UTD-Lizenzen für SBS hochladen, müssen Sie die SBS-Objekte zuvor anlegen, konfigurieren und aktivieren.



2 Upload der UTD-Einzellizenzen

Öffnen Sie das Objekt, in dem Sie die Lizenzen hochladen wollen.

Softwarelizenzen

- ➔ Laden Sie die Lizenzdatei über den **Upload** im Feld **LIZENZEN** hoch. Der Dateiauswahldialog öffnet sich.
- ➔ Suchen und wählen Sie die zuvor gespeicherte Lizenzdatei und bestätigen Sie den Upload mit **ÖFFNEN**.




Abb. 1.03: ECOS Secure Boot System - Reiter Softwarelizenzen