



ECOS SecureBootStick®

Wie Sie die PIN Ihrer Smartcard zurücksetzen

Anleitung

Version: 1.3

Datum: 01/2025

IT-Security Solutions

Made in Germany

Wie Sie die PIN Ihrer Smartcard zurücksetzen

Falls Sie die Smartcard-PIN Ihres ECOS SecureBootStick® (SBS) vergessen haben oder die Smartcard gesperrt ist, können Sie diese mithilfe der PUK zurücksetzen und eine neue PIN vergeben. Die PUK erhalten Sie von der IT-Administration Ihres Unternehmens/Ihrer Organisation.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1

Schließen Sie Ihren SBS an einen USB-Port Ihres Computers und stellen Sie sicher, dass er mit Strom versorgt wird. Die ECOS-Taste leuchtet **weiß**.

Drücken Sie die **ECOS-Taste**, um in den Menü-Modus zu gelangen.

Die ECOS-Taste leuchtet **dunkelblau**.

Schritt #	Drücken Sie Taste	Status
1	ecos	ecos
2	4	ecos
3	✓	ecos
4	0 - 9	ecos
5	✓	ecos
6	0 - 9	ecos
7	✓	ecos
8	0 - 9	ecos
9	✓	ecos

2

Drücken Sie die Taste **4**, um die Smartcard-PIN zurückzusetzen.

Die ECOS-Taste leuchtet **hellblau**.

Schritt #	Drücken Sie Taste	Status
1	ecos	ecos
2	4	ecos
3	✓	ecos
4	0 - 9	ecos
5	✓	ecos
6	0 - 9	ecos
7	✓	ecos
8	0 - 9	ecos
9	✓	ecos

3


Drücken Sie die **✓-Taste** zur Bestätigung.

Die ECOS-Taste blinkt **hellblau**.

Schritt #	Drücken Sie Taste	Status
1	ecos	ecos
2	4	ecos
3	✓	ecos
4	0 - 9	ecos
5	✓	ecos
6	0 - 9	ecos
7	✓	ecos
8	0 - 9	ecos
9	✓	ecos

4

Geben Sie die **PUK** ein, die Sie von Ihrer IT-Administration bekommen haben. Die ECOS-Taste blinkt während der Eingabe **hellblau**.




5

Drücken Sie die **✓-Taste** zur Bestätigung.

Haben Sie die PUK korrekt eingegeben, leuchtet die ECOS-Taste kurz **grün** auf und blinkt dann **gelb**.

Wurde die PUK falsch eingegeben, leuchtet die ECOS-Taste kurz **rot** auf und die Änderung wird abgebrochen. Sie müssen den Vorgang mit Punkt 1 erneut starten.




6

Vergeben Sie mithilfe der Zahlentasten eine neue **Smartcard-PIN**. Diese muss zwischen 4-15 Stellen lang sein.

Die ECOS-Taste blinkt während der Eingabe **gelb**.

Bitte beachten Sie, dass Sie möglichst die alte PIN wiedervergeben.



7

Drücken Sie die **✓-Taste** zur Bestätigung.
Die ECOS-Taste leuchtet kurz **grün** auf und blinkt anschließend **gelb**.

Schritt #	Drücken Sie Taste	Status
1	ecos	ecos
2	4	ecos
3	✓	ecos
4	0 - 9	ecos
5	✓	ecos
6	0 - 9	ecos
7	✓	ecos
8	0 - 9	ecos
9	✓	ecos

8

Geben Sie die neu vergebene **Smartcard-PIN** über die Zahlentasten erneut ein.
Die ECOS-Taste blinkt während der Eingabe **gelb**.

Schritt #	Drücken Sie Taste	Status
1	ecos	ecos
2	4	ecos
3	✓	ecos
4	0 - 9	ecos
5	✓	ecos
6	0 - 9	ecos
7	✓	ecos
8	0 - 9	ecos
9	✓	ecos

9

Drücken Sie die **✓-Taste** zur Bestätigung.

Stimmen beide PIN-Eingaben überein, blinkt die ECOS-Taste kurz **grün** auf.

Stimmen beide PIN-Eingaben nicht überein, leuchtet die ECOS-Taste kurz **rot** auf. Sie müssen den Vorgang mit Punkt 1 erneut starten.

Anschließend leuchtet die ECOS-Taste je nach Zustand des SBS.

Schritt #	Drücken Sie Taste	Status
1	ecos	ecos
2	4	ecos
3	✓	ecos
4	0 - 9	ecos
5	✓	ecos
6	0 - 9	ecos
7	✓	ecos
8	0 - 9	ecos
9	✓	ecos