

Hotspot-Browser einrichten

Admin-Tutorial

Inhalt

Einführung.....	3
Captive-Portal-Profil/Hotspot-Browser einrichten.....	4
1 ♦ Netzwerk definieren.....	4
2 ♦ Zugriffsziel einrichten	4
3 ♦ Zugriffsziel im Benutzerprofil aktivieren	5

Impressum

Herausgeber: ECOS Technology GmbH
Sant' Ambrogio-Ring 13 a-b
D-55276 Oppenheim

Geschäftsführer: Paul Marx, Gerald Richter

Register: Amtsgericht Mainz, HRB 6889 | USt-IdNr.: DE 203394263

Redaktion: Technische Dokumentation

A large yellow triangle pointing to the right, located on the left side of the page.

Einführung

Diese Anleitung richtet sich an Administratorinnen und Administratoren von ECOS Appliances und beschreibt Schritt für Schritt die Konfiguration eines Captive Portal-/Hotspot-Browser-Profiles auf der ECOS **SystemManagementAppliance** (SMA) für den ECOS **SecureBootStick®** (SBS).

Diese Anleitung führt Sie durch die einzelnen Schritte, um ein solches Zugriffsziel anzulegen und Ihren SBS-Endanwender*innen zur Verfügung zu stellen.

Captive-Portal-Profil/Hotspot-Browser einrichten

Damit Endanwender*innen des Secure Boot Stick (SBS) öffentliche Hotspots nutzen können, muss auf der System Management Appliance (SMA) ein Browser-Zugriffsziel im Kiosk-Modus eingerichtet werden.

1 ♦ Netzwerk definieren

Legen Sie im **Container: Netzwerke** ein Objekt vom Typ **Def.: Netzwerk** an.

Allgemein

Name: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen an.

IPv4-Netzwerkadresse: Geben Sie **0.0.0.0/0** als Hostadresse an.

2 ♦ Zugriffsziel einrichten

Legen Sie im **Container: Ziele** ein Objekt vom Typ **Ziel: Web (Browser)** an.

Allgemein

Name: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen an.

Start-URL: Geben Sie die **URL** einer im Internet erreichbaren Webseite an.

Aussehen: Wählen Sie **Kiosk**.

Zugriffsbeschränkungen

Alle HTTP- und HTTPS-Zugriffe erlauben: Aktivieren Sie die Checkbox.

Allen Standard-CAs vertrauen: Aktivieren Sie die Checkbox.

Zugriffsbeschränkungen:

Aktiv: Wählen Sie **erlauben**.

URL/Domäne: Wählen Sie das in Schritt 1 definierte **Netzwerk** aus.

Port: Geben Sie den **Port** an, über den das Captive Portal erreichbar sein soll.

3 ♦ Zugriffsziel im Benutzerprofil aktivieren

Öffnen Sie im **Container: Benutzer** das Benutzerobjekt, dem Sie den Hotspot-Browser zur Verfügung stellen wollen.

■ Ziele

Ziele: Fügen Sie gegebenenfalls eine neue Zeile ein.

Aktiv: Aktivieren Sie die Checkbox.

Ziel: Wählen Sie das in Schritt ❷ eingerichtete **Zugriffsziel** aus.

SBS/SOS: Aktivieren Sie die Checkbox.

Aktiv	Ziel	SBS/SOS	MOS	VWC
☒	Hotspot-Browser	☒	☐	☐

Standard-Ziel: Timeout: Sek

Ziele auf Desktop anzeigen: ☐ Ziele in Profilauswahl anzeigen: ☐

Übernehmen **Aktionen** ▶