



ECOS SecureBootStick®

Wie Sie den Schnellstart unter Windows 10 deaktivieren

Anleitung

Version: 1.1

Datum: 01/2025

IT-Security Solutions

Made in Germany

Wie Sie den Schnellstart unter Windows 11 deaktivieren

Die Schnellstart-Funktion, die Microsoft mit Windows 10 eingeführt hat, bewirkt, dass Ihr Computer deutlich schneller startet, indem einige Systemprüfungen übersprungen und grafische Hinweise während des Bootvorgangs ausgeblendet werden. Dabei wird die Prüfung der USB-Ports ausgelassen. Dies hat den Nachteil, dass das Betriebssystem so schnell bootet, dass keine weiteren/neuen Bootmedien wie der ECOS SecureBootStick® erkannt werden können.


Aus diesem Grund wird die Schnellstart-Funktion deaktiviert:

1

Starten Sie Windows 10.


Rechtsklicken Sie auf das Windows-Startmenü . Es öffnet sich ein Kontextmenü. Wählen Sie die **Systemsteuerung** aus. Es öffnet sich ein neues Fenster.

Alternativ klicken Sie auf das Windows-Startmenü  und geben Sie **Systemsteuerung** über die Tastatur ein. Wählen Sie die Systemsteuerung-App und bestätigen Sie mit ENTER.




2

Wählen Sie die Kategorie **System und Sicherheit**.




Sollten die Optionen Ihrer Systemsteuerung nicht in Kategorien zusammengefasst sein, navigieren Sie zu den **Energieoptionen** und fahren anschließend mit Punkt 4 fort.




3

Navigieren Sie zu den **Energieoptionen** oder direkt zur Option **Netzschalterverhalten ändern**.
Fahren Sie in diesem Fall mit Punkt 5 fort.



4


Wählen Sie in der linken Spalte den Punkt **Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll**.



5

Klicken Sie auf **Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar** und bestätigen Sie das sich öffnende Fenster. Gegebenenfalls müssen Sie Ihr Administratorkennwort eingeben.

Anschließend werden die **Einstellungen für das Herunterfahren** aktiv.



6

Entfernen Sie den Haken bei **Schnellstart** **aktivieren (empfohlen)** und speichern Sie die Änderungen.

Anschließend empfiehlt sich ein Neustart Ihres Computers.

